

## 設定網路版(前台、後台)

### 一、準備進貨工作

你必需要在公司架設兩台以上的電腦，同時在網路芳鄰中 都要看到這些電腦，找一台電腦比較隱定不當機而且要最晚關機，將該電腦分享出一個目錄(D:\SALEAO) 供其他電腦共同存檔案，等一下我們需要在設定的過程中指定D:\SALEAO成爲資料庫存放的位置。

(俗稱前台及後台：前台處理銷售部份後台處理進貨)，這樣子大家就不用擠在同一台電腦上等工作。

### 一、安裝步驟：

1.資料庫不要放在根目錄下，例如 C:\ 或 D:\ 或 網路芳鄰裡的第一層目錄。

如果你看到下圖的警告時，只要在你所選的目錄下，再建立一個目錄就可以了。



2. 把POS軟體所使用到的MDB資料庫全部拷貝在電腦WORK1的D:\MDB\下。

3.將WORK1電腦中目錄 D:\MDB\分享 (此目錄要能讀取和寫入) 給其他電腦使用。

如何檢查分享目錄是否可以寫入資料或檔案：

如果是將WORK1電腦中目錄 D:\MDB\分享出來給 WORK2電腦使用，請由WORK2電腦上貝一個檔案到 WORK1電腦中目錄 D:\MDB\，拷貝成功則代表WORK1電腦分享出來的目錄是可以寫入資料或檔案。

4. 前台(WORK1)及後台(WORK2)的電腦都要各別安裝 retailer.exe，請不要只用複製安裝目錄下的檔案到另一台電腦 (安裝新版之前，請先 移除舊版本 )。

5. 透過設定資料庫存放的位置，來完成網路功能的使用。

6. 設定完成後，兩台電腦都重新執行一次，看看零售視窗上方，會各別顯示它所使用的資料肩路徑，如下表的路徑位置。

 前台 電腦名稱work1	 後台 電腦名稱work2
設定完成後，零售視窗上方路徑	設定完成後，零售視窗上方路徑

**d:\mdb\**

前台通常是開機時間最長，所以路徑設在本機硬碟 D 下，不要在 C。

**//work1/d/mdb/**

後台通常處理進貨等其他作業，所以讓它透過網路進入前台 WORK1 存取資料，這樣後台就可以在不用時關機。

所以只有其中一台要透過網路存取資料，以上表為例後台的路徑為 路徑：//work1/d/mdb/，所以這台電腦是透過網路去存取資料。

## 二、兩台電腦都完成安裝retailer.exe。各別進入項目4的設定功能



資料庫路徑



按資料庫路徑右邊的三點按鈕...

當彈出下圖的視窗後，便依照使正在使用的電腦來尋找MDB資料所在的目錄。

如果你目前在WORK1，那你就要點 D 磁碟機，因為MDB檔案在WORK1電腦下的 D:\MDB\目錄中，如果你目前在WORK2電腦上作設定，那你就要點網路芳鄰，點下網路芳鄰無法順利打開資料夾，可能是你WORK2的使用者不能上網或是WORK1未將D:\MDB\分享出來，

步驟如下：

- A. 你在WORK1電腦上操作後，找到 D:\MDB\目錄，按確定。
- B. 你在WORK2電腦上操作後，網路芳鄰中找到 WORK1 電腦上D:\MDB\目錄，按確定。

(網路芳鄰打不開的原因：[WORK2的使用者不能上網](#)或是[WORK1未將D:\MDB\分享](#))

完成了以上AB動作後，讓WORK1 及WORK2的POS系統重新執行一次，WORK1及WORK2就會共同使用相同的資料庫了。

如果這台電腦執行POS軟體時，需要透過網路到另一台電腦讀寫資料庫。執行POS軟體後若無法找到另一台電腦分享的資料庫請檢查：

- 1.在網路芳鄰看看另一台電腦所分享的目錄在不在?
- 2.分享的目錄是否能讀寫，試著拷貝一個檔案進去看看?



### 三、設定後台密碼

當你輸入後台密碼前，最好先將此密碼抄寫下來，避免你忘記了。如果你填寫好後台密碼下次執行POS相關[進貨功能](#)及[瀏覽報表](#)時，都要輸入這個密碼，才能進入該項功能。



### 四、登機管制

如果你要在進入POS系統前，檢查員工的身份就將登機管制打勾。但是你必須先在[項目2/員工/員工基本資料](#)中，至少要建立一筆員工資料，同時要記下登機密碼。

登機管制

### 五、備份路徑

備份路徑最好要與資料路徑不同。移動滑鼠到三句點按鈕上方，點下滑鼠左鍵。在彈出的設定路徑視窗上，找到你要備份的目錄按確定。

備份路徑  C:\PROGRAM FILES\瑞哈得  
進銷存POS系統 2004\

## 六、匯入資料庫

先將供應商基本資料、產品基本資料、客戶基本資料、會員基本資料輸入在安裝目錄下的四個EXCEL檔案中，使用匯入資料庫功能提供給瑞哈得POS使用。

匯入資料庫

請參考網頁: [匯入資料庫 \(加盟\)](#)

## 七、選單靠左

打勾，POS的選單會靠在螢幕的左側。

不打勾，POS的選單會靠在螢幕的右側。

選單靠左

打勾

## 八、啟動網站

執行瑞哈得POS，同時啟動網站。

啟動網站

打勾

請參考網頁:[網頁伺服器](#)、[搜尋網頁內容](#)

## 九、資料庫路徑

設定完成後，重新執行瑞哈得POS，你所設定的資料庫路徑會出現在下圖的視窗抬頭文字中。

瑞哈得進銷存POS系統 (C:\PROGRAM FILES\瑞哈得進銷存POS系統 2004\)

找零 0	會員
合計 0	折讓 0

瑞哈得軟體 REDHOTSOFT  
 WEB:WWW.REDHOT.COM.TW  
 鄧智陽 TEL:0919910435  
 網路電話 SkyPe: redhotsoft  
 EMAIL:beyang.teng@msa.hinet.net